

充填時
容量

24L

1袋当たりの箱枚数が6.5枚

軽量水稻培土かき苗一番

使用方法

中山間地用

チッソ	リン酸	カリ
1.2g	1.2g	1.2g


寒地用

チッソ	リン酸	カリ
1.8g	1.8g	1.8g

育苗箱1箱あたりの肥料成分(培土約3.6L)


③ 播種

播種量は各地域の指導基準に準じて行ってください。



① 土入れ

育苗箱に軽量水稻培土かき苗一番を約2.4L投入し、平らに均します。




② 灌水

0.8L~1.2Lを基準に設定してください。灌水を施し十分水がいきわたっていることを確認して下さい。(保管方法により培土が乾き、水が入りづらい場合がございます。十分な灌水を施すことで上記の灌水量を越える場合があります。) 尚、後、灌水の場合は籾種、覆土を動かさないように低水圧にて灌水して、十分水がいきわたっていることを確認してください。




⑤ 管理方法

基本的には通常の管理方法で育苗して頂いて結構ですが従来の培土より保水性が良い為、芽だし後の灌水は様子を見ながら十分注意をしてください。



④ 覆土

約1.2Lの軽量水稻培土かき苗一番を平らに投入して下さい。(籾種が隠れているか御確認下さい)水分量や覆土量が足りない場合通常の培土より根上り(タコ足)する率が多くなる為、覆土量を増やしたり、通常の培土を覆土に使用するなど様子を見ながら注意してください。



ご使用前にチェック!

- ☑ 種子・育苗箱・資材類は事前に消毒されていますか?
- ☑ 育苗箱はゆかめが無く、設置場所は水平ですか?
- ☑ ハウス内の温度は適切で換気は十分ですか?

【育苗管理の注意点】

- 資材の使いまわしはカビや病気発生の原因となるので事前に消毒したものを使用しましょう。
- 傾いている場所やゆかめがんだ育苗箱は水分ムラになるためカビや病気の原因になります。
- 苗は曇さや寒さに敏感です。特にハウス入り口やサイドの開閉時は注意しましょう。
- 強風や低温で葉先が黄色〜茶色になることがあります。

保証について

培土の品質には万全を期していますが、気象条件やその他予期不能の事象等により、生育に影響が出る場合もおりますが特別な事情がない限り、保証額はお買い上げ代金の範囲内を限度とさせていただきます。

株式会社 瀬戸ヶ原花苑

本社工場：群馬県みどり市大間々町桐原 1570-133 関西工場：三重県伊賀市宇野字上切 3189-27 電話：0277-73-4102
ホームページ <http://www.setogahara.co.jp> Eメール info@setogahara.co.jp